


הוראות לעיצוב הבאנר העליון – IDEA-ALM סביבת WEB

גרסת מוצר 7.1 ומעלה

הבאנר העליון מורכב משני חלקים:

- לוגו
 - פיקסל המשוכפל לכל רוחב החלון
- שתי התמונות האלה ניתנות לשינוי
אין לשנות כל דבר אחר בכלל זה CSS וכדומה



לוגו (480x53 logo.gif) :

הלוגו מוצב בפינת המסך (ימין או שמאל, בהתאמה).

גודל הלוגו: 480x53 px אין לשנות את גובה הלוגו (53 px), רוחב הלוגו עד 480 px צבע הרקע: מומלץ שיהיה שקוף, או תואם לצבע הפיקסל שימו לב - ככל שהלוגו יהיה כבד יותר, כך הדף יעלה לאט יותר

פיקסל (1x95 bg_strip.gif) :

גודל הפיקסל – 1x95 px אין לשנות את גובה ורוחב הקובץ המקורי

הוראות להפעלת הבדיקה:

מצורפים קבצים "ריקים" לדוגמא (wide_logo.gif – לוגו ברוחב המקסימאלי, narrow_logo.gif לוגו צר), עליהם ניתן להלביש את הלוגו של האתר. את הקבצים ניתן לבדוק ע"י הפעלת קובץ ה BannerCheck.htm המצורף (הקובץ מתייחס לקובץ ה logo.gif וקובץ ה bg_strip.gif שבמחיצה, לכן יש לדאוג שלוגו הלקוח יהיה בשם זה)

בסיום, יש לשמור את הלוגו בשם ובמקום המתאים כמתואר בסעיף מיקום התמונות.

מיקום התמונות:

הלוגו והפיקסל נמצאים בשתי מחיצות בהתאמה לכיוון (LTR ו RTL), במחיצות בהן התוכנה מותקנת:

c:\program files\ideaalm\idea71\ideaweb_cust\images\rtl\topbar

c:\program files\ideaalm\idea71\ideaweb_cust\images\ltr\topbar

הגדרות בתוכנה:

בתוכנה יש להגדיר לוגו במקום כיתוב בבאנר העליון:
אחזקה < קובץ תצורה > מאגרים באינטרנט < פרמטר 176 להגדיר N

שאלות ותשובות:

1. **הבנר העליון: האם רקע הבנר יכול להיות לבן**
צבע הפיקסל אינו יכול להיות לבן.
2. **בגרסה הקודמת, הבנר העליון רץ בדף העברית כמו בדף האנגלית, מה בגרסה החדשה?**
בגרסה החדשה יש מחיצה עברית ומחיצה לאנגלית – צריך להכין את שניהם
3. **האם צריך להכין בנר מותאם לצד שמאל**
כן, (אם רוצים אפשר לשכפל אותו)